

ПО Линко V6.5
Руководство
пользователя

Установка программы

ООО «Линко»

127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37, под.3. Тел./Факс: (495) 510-3941, (499) 206-0550

Email: info@linkom.ru WWW <http://www.linkom.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Состав системы

1.1. Компоненты системы	
1.2. Установка программного обеспечения "Линко V 6.5"	4
1.3. Общие требования к оборудованию и операционной системе.. ..	4
Компьютер преподавателя.....	4
Компьютер студента.....	4
Операционная система.....	4
Локальная сеть	4
Рекомендации по дисковому пространству.....	5

2. Установка.....

Компоненты системы.....	6
2.1. Установка программного обеспечения на компьютер преподавателя.....	7
2.2. Установка программного обеспечения на компьютеры студентов.....	7
2.3. Первый запуск программы преподавателя и вход в систему.....	8
2.4. Ввод лицензионной информации.....	9

1. Состав системы

1.1. Компоненты системы

Программный комплекс Линко V6.5 состоит из двух основных частей:

- **Teacher**- управляющая программа компьютера преподавателя
- **Student** - управляющая программа компьютера студента

1.2. Установка программного обеспечения “Линко V 6.5”

Программное обеспечение устанавливается последовательно на компьютер преподавателя и компьютеры студентов. ПО содержит два установочных файла:

- **Setup-teacher.exe** для установки на компьютер преподавателя
- **Setup-student.exe** для установки на каждый компьютер студента

Для установки программного обеспечения в компьютерном классе, необходимо запустить загрузочные файлы согласно приведенной ниже инструкции.

Примечание. Если программа “Линко V 6.5” была установлена на компьютере ранее, сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить программу, смотрите в Инструкции по удалению программы.

1.3. Общие требования к оборудованию и операционной системе

Компьютер преподавателя:

Минимальная конфигурация:

процессор CPU Pentium III 800

жесткий диск 160 Гб

оперативная память 256Мб,

видеокарта 8Мб

1024*768 разрешение дисплея с 16-bit цветом

двухканальная (дуплексная) звуковая карта.

сетевой Адаптер, TCP/IP поддержка обязательна

телефонно-микрофонная гарнитура – рекомендуется модель SN 120 для гарантии качества звука

Компьютер студента:

Минимальная конфигурация:

процессор CPU Pentium III 800

жесткий диск 60 Гб

оперативная память 128Мб,

видеокарта 8Мб AC97 or HDA совместимая двухканальная (дуплексная) звуковая карта

Операционная система 32 bit (64bit не поддерживается):

Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server

Windows XP

Windows Server 2003

Windows Vista Sp1, Sp2

Windows 2008 SP1, SP2

Windows 7

Дополнительные программные приложения:

Microsoft DirectX Media 9.0.

Локальная сеть:

Рабочие станции преподавателя и студентов должны находиться в одной и той же TCP/IP подсети

Рекомендуется, чтобы все рабочие станции в помещении были подключены к одному и тому же коммутатору, поддерживающему Multicast передачу.

Рекомендуемая минимальная полоса пропускания 100Mbit или более для каждой рабочей станции.

ПО Линко V6.5 работает в проводной LAN и беспроводной WIFI локальной сети и поддерживается следующим оборудованием:
Wired Network 10M/100M/1000M;
Wireless Network 802.11b/g/n.OWS® XP ИЛИ VISTA .

Рекомендации по дисковому пространству:

Требуемое количество дискового пространства на жестком диске для записи цифровых файлов зависит от того, какое количество учебного материала будет необходимо для учебного процесса, и какое количество работ студентов нужно будет постоянно сохранять в их индивидуальных файлах. Обычно, для каждого студента на диске выделяется от 20 до 50 мегабайт. Как правило, в системе Линко V6.5 для работы студентов выделяется как минимум 100MB, чтобы было достаточно места для сохранения ими файлов при самостоятельной работе.

Размер обычного MP3 звукового файла (установленный по умолчанию в программе Линко V6.5 составляет примерно 1MB на минуту.

Таким образом, жёсткий диск размером 160ГБ позволит сохранять приблизительно 2600 часов звуковой записи.


Рекомендуется периодически делать резервные копии данных. Также, рекомендуется использовать пишущие CD/DVD устройства для хранения редко используемых звукозаписей и звуковых файлов студентов. Когда эти записи потребуются, их можно скопировать на компьютер или сервер с архивного CD диска.

2. УСТАНОВКА

Программное обеспечение “**Линко V 6.5**” устанавливается последовательно на компьютер преподавателя и компьютеры студентов. ПО содержит два установочных файла:

- **Setup-teacher.exe** для установки на компьютер преподавателя
- **Setup-student.exe** для установки на каждый компьютер студента


2.1. Установка программного обеспечения на компьютер преподавателя




1. Откройте папку с программой на компакт диске “**Линко V 6.5**” или найдите папку с программой на жестком диске вашего компьютера.




2 Выберите и запустите файл **Setup-teacher**.




3. В открывшемся окне Мастера установки нажмите **Далее**.



4. Прочитайте информацию и нажмите **Далее**.



5.Нажмите **Установить** чтобы начать установку программы на компьютер преподавателя.




6. Программа успешно установлена, для завершения установки нажмите **Завершить**.


2.2. Установка программного обеспечения на компьютеры студентов

Для установки программного обеспечения **Линко V 6.5 Студент**, необходимо установить приложение **Студент** на каждом рабочем месте студента в компьютерном классе согласно приведенной ниже инструкции.


Примечание. Если программа «Линко V 6.5» Студент была установлена на компьютере студента ранее, сначала удалите программу, а затем установите её снова. О том, как удалить программу, смотрите в Инструкции по удалению программы.




1. В папке «Линко» загрузите файл **Setup-student.exe**.




4. Прочитайте информацию и нажмите **Далее**




2. Для начала установки нажмите **Далее**



5. Нажмите **Установить**




3. Прочитайте, установите **Я принимаю условия соглашения** и нажмите **Далее**



6. Установка закончена, нажмите **Завершить** для перезагрузки компьютера.

2.3. Первый запуск программы и вход в систему

2.3.1. После установки ПО Линко V 6.5 на компьютер преподавателя и перезагрузки компьютера, нажмите кнопку **Пуск >> Все программы>> Линко**. Дважды щелкните **Линко** и появится меню входа в программу преподавателя.




2.3.2. Введите имя преподавателя.

По умолчанию, идентификатор канала установлен 1. Также идентификатор 1 будет установлен по умолчанию на компьютеры студентов. Одинаковые номера канала на компьютере преподавателя и компьютерах студентов определяют в сети принадлежность их к одному учебному классу в локальной сети. Всего можно организовать в одной локальной сети до 32 независимых учебных классов.

Примечание: По умолчанию, пароль для входа каждого преподавателя в систему <пустое поле>, т.е. не установлен. Пароль для преподавателя можно установить или поменять после входа в главное меню в разделе **Настройки**. Для установки пароля нажмите мышью клавишу **Настройки**, выберите в списке **Пароль** и введите оригинальный пароль для входящего преподавателя.

2.4. Ввод лицензионной информации



2.4.1. Введите регистрационный код, полученный у поставщика программного обеспечения.

Для получения регистрационного кода, запишите серийный номер программы из поля **Серийный номер** и передайте его поставщику программного обеспечения.

Поставщик регистрирует ваш экземпляр ПО и передаст вам регистрационный код. Введите полученный код регистрации в поле **Регистрационный код**.

2.4.2. Если вы не введёте регистрационный код в поле регистрации, программа преподавателя

запустится в режиме ограничения количества рабочих мест студентов в классе до 5 компьютеров. При этом, все функции кабинета будут работать в полном объеме.

2.4.3. Для регистрации ПО, свяжитесь с вашим поставщиком программного обеспечения или пройдите регистрацию на сайте производителя:

<http://www.linkom.ru>

Регистрацию можно пройти по телефону:

+7 (495) 510-3941

+7 (499) 206-0550